

Faecesodling - Patientinstruktion egenprovtagning



موارد زیر قبل از گرفتن آزمایش لازم هستند:

- چوب و غلاف نمونه برداری سیاه رنگ.
- معرفنامه؛ الکترونیکی (اتیکت Cosmic) یا معرفنامه کاغذی.

آماده سازی:

1. چوب و غلاف نمونه برداری سیاه رنگ را با نام، شماره شناسائی فردی و تاریخ گرفتن نمونه آزمایش علامت گذاری کنید. اگر همین مشخصات روی معرفنامه درج شده آنها را نیز بنویسید.
2. منشاء مشکوک سرایت خارج از کشور یا ماده غذایی مشکوک مانند مرغ را اگر وجود دارد بنویسید. اگر بیمار از قبل حامل سرایت است بایستی این مورد نیز در معرفنامه نوشته شود.
3. اگر مدفوع به خون آغشته است نیز مورد را بنویسید. این نمونه های آزمایش برای تجزیه و تحلیل توسط واحد EHEC به اومئو فرستاده می شوند.

اینطوری اقدام کنید:

1. مدفوع را روی یک دستمال کاغذی یا ظرف جمع آوری کنید.
2. درپوش سفید رنگ غلاف مخصوص حمل و نقل را بردارید. چوب پنبه دار را در مدفوع فرو کنید تا به مدفوع آغشته شود. یک گزینه دیگر آنست که سر پنبه ای چوب نمونه برداری را پس از مدفوع کردن به اطراف مقعد بمالید. چوب نمونه برداری را در غلاف مخصوص حمل و نقل بگذارید و درپوش سیاه رنگ را با فشار ببندید.
3. نمونه آزمایش بایستی بلافاصله به مرکز تندرستی، بخش پذیرش، بخش درمانی یا محل تحویل نمونه آزمایش در آزمایشگاه پزشکی تحویل داده شود.
4. هنگام انتظار برای تحویل نمونه آزمایش، آنرا در یخچال (در دمای +2 تا +8 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید. نمونه آزمایش بایستی ظرف مدت 24 ساعت از زمان گرفته آزمایش تجزیه و تحلیل شود. حمل و نقل سرد توصیه می شود. توجه داشته باشید که برخی پاتوژن های روده ای، بخصوص باکتری شیگلا، در برابر مدت زمان طولانی حمل و نقل حساس هستند.

اگر سوالی دارید به این شماره زنگ بزنید: واحد میکروبیولوژی، تلفن 063-153625